

設定 IP 與 DNS

1. 說明：

IP：輔仁大學校使用 Class B 等級的校園網路，每台資訊設備（電腦 / 印表機 / 伺服器...）若使用有線線路，須向資訊中心網路組或各單位網路管理員申請及自行設定資訊設備專屬的 IP 位址，方可連線上網。若尚未取得專屬 IP，請與資訊中心網路組或各單位網路管理員聯繫。切勿任意使用未經認可之 IP，以免觸犯網路使用規範。

DNS：網域名稱系統（Domain Name System，DNS）是網際網路的一項核心服務，可對照 IP 位址及網址名稱，協助完成網路名稱與 IP 對應之查詢工作。

若資訊設備要連上網路網路，須正確地設定 IP 與 DNS 伺服器位址，各項網路應用才能正常使用。

2. 本校各資訊設備專屬的 IP 與 DNS 定格式為：

項目	內容	說明
IP 位址（IP）	140 . 136 . XXX . YYY	請輸入各資訊設備專屬的 IP 位址
子網路遮罩（Subnet Mask）	255 . 255 . 255 . 0	此為全校固定值
預設閘道（Default-gateway）	140 . 136 . XXX . 254	預設閘道前三個數字與 IP 前三個數字一樣，第四個數字請改為 254
慣用 DNS 伺服器	140 . 136 . 200 . 8	此為全校固定值
其他 DNS 伺服器	140 . 136 . 247 . 252	此為全校固定值

3. 設定方式：

[Win11]

1. 點選畫面右下角『網路』標籤 >> 『網路和網際網路設定』



(若您尚未連線網際網路，標籤為



)


2. 點選『網路和網際網路』標籤>>『乙太網路』




3. 點選『IP 指派』右邊的「編輯」



4. 將『編輯 IP 設定』中的下拉式選單往下拉選擇「手動」



5. 將『IPv4』開關 >> 選擇『開啟』



6. 此為您電腦的網路設定介面。請點選『使用下列的 IP 位址』，並依據第二點（本校各資訊設備專屬的 IP 位址固定格式）輸入您的專屬 IP。輸入完成後，請點選『儲存』。

編輯 IP 設定

手動

IPv4

開啟

IP 位址

140.136.XXX.XXX

子網路遮罩

255.255.255.0

閘道

140.136.xxx.254

慣用的 DNS

140.136.200.8

HTTPS 上的 DNS

關閉

儲存

取消